## 保存用户设置到相机

#### 使用AVT相机的时候, 你肯定遇到过这种现象:


在Vimba Viewer里设置了相关参数,但是相机一断电重启就全部恢复默认了

这是因为你没有把用户设置保存到相机里

### 正确的保存方法如下:


# 1.单击相机列表里的相机,进入相机控制界面

(如果不是FULL ACCESS,请关闭当前页面检查IP配置或相机是否被占用)




特别说明

在Brightness、ROI等选项卡页面设置的参数值和All选项卡页面里的参数值是——对应并且同步的,只需要改其中一个地方的参数就可以了



### 2.修改并保存用户设置



### 不同的相机支持的UserSet数量可能不同,每个UserSet就是保存在相机里 (ROM) 的一套配置参数

只修改参数不点保存,会影响当前运行参数(放在相机RAM),但是断电重启后参数失效 "UserSetDefaultSelector"选择初始化设置参数,相机上电启动时会把初始化设置参数导入到当前运行参数(RAM)